

信用卡錯誤代碼	說明
10100109	維修
10100110	交易金額達上限
10100111	商家授權金額達到上限
10100112	卡號已存在
10100113	閘道ID錯誤
10100114	黑名單上之卡號
10100115	黑名單上之IP
10100117	分期金額錯誤
10100118	分期錯誤
10100119	兌換錯誤
10100120	貨幣錯誤
10100121	折扣錯誤
10100122	檢查信用安全失敗
10100123	交易錯誤
10100124	交易錯誤
10100125	交易錯誤
10100126	手機號碼停權中
10100127	30分鐘內OTP失敗5次，手機號碼限制消費1小時。
10100128	12小時內OTP失敗10次，手機號碼限制消費24小時。
10100129	IP停權中
10100130	30分鐘內OTP失敗5次，IP限制消費1小時。
10100131	12小時內OTP失敗30次，IP限制消費24小時。
10100132	手機號碼限制消費中
10100133	IP限制消費中
10100135	同一訂單編號重覆申請授權
10100136	商店無法使用此銀行卡片進行分期
10100137	分期交易錯誤
10100138	分期交易錯誤
10100139	分期期數錯誤
10100141	驗證結果錯誤
10100206	付款方式選擇為空值
10100211	付款方式不符
10100218	終端機ID為空值
10100219	起始日格式錯誤
10100220	結束日格式錯誤
10100222	期數類型不符
10100223	次數錯誤，期數類型為日，次數介於1和365。
10100224	次數錯誤，期數類型為月，次數介於1和12。
10100225	次數錯誤，期數類型為年，次數為1。
10100226	執行次數錯誤，期數類型為日，執行次數介於2和999。
10100227	執行次數錯誤，期數類型為月，執行次數介於2和99。
10100228	執行次數錯誤，期數類型為年，執行次數介於2和9。
10100229	期數參數不完全
10100230	期數錯誤
10100233	總金額和期數不符

10100234	拒絕此類信用卡交易
10100235	退款金額格式錯誤
10100236	卡號錯誤
10100237	終端機ID錯誤
10100238	OTP手機錯誤
10100239	交易授權不成功
10100240	商家交易日期為空值
10100241	總金額為空值
10100242	卡號為空值
10100243	交易單號為空值
10100244	查詢日期格式錯誤
10100245	找不到卡號
10100246	發卡行不符
10100247	3D交易認證錯誤
10100248	拒絕交易
10100249	卡號錯誤
10100250	特店對此卡別無分期交易之功能
10100251	卡片過期
10100252	額度不足
10100253	銀行回傳逾時放棄
10100254	請與發卡銀行聯絡
10100255	報失卡
10100256	被盜用卡
10100257	特店對此卡別無紅利交易之功能
10100258	無終端機代號
10100259	黑名單中的拒絕交交易卡號
10100261	商店不存在
10100262	商店無法使用幕後授權
10100263	金額參數錯誤
10100264	到期日錯誤
10100265	末三碼錯誤
10100266	查無該發卡銀行
10100267	商店交易額度超過上限
10100268	商店狀態系統停用
10100269	商店因為3D限制無法幕後授權
10100270	分期交易的商家沒送出分期期數
10100271	分期期數不適用於本商家
10100272	金額低於最低分期金額
10100273	超過一分鐘
10100274	銀行系統忙錄
10100275	銀行授權暫停
10100276	30秒內卡號保護
10200001	無法使用交易服務
10200002	交易之前已更新
10200003	交易狀態錯誤
10200004	數量格式錯誤
10200005	價格格式錯誤

10200006	小計金額格式錯誤
10200007	品項網址格式錯誤
10200008	寄送日期格式錯誤
10200010	小計金額不符
10200011	交易金額和小計金額加上折扣不符
10200012	品項號碼重覆
10200013	支付類型為空值
10200014	支付類型和XML資料內容不符
10200015	更新交易失敗
10200017	產生序號失敗
10200018	歐付寶交易ID在交易單號錯誤
10200019	品項號碼錯誤
10200021	序號發送通知失敗
10200022	商家ID錯誤
10200023	交易品項明細錯誤
10200024	此交易已完成
10200025	品項狀態錯誤
10200026	此品項已被使用
10200027	交易單號錯誤
10200028	序號已被使用
10200029	序號狀態錯誤
10200030	交換錯誤
10200031	商家交易單號必須是數字或英文字
10200033	歐付寶交易單號錯誤
10200038	商家交易單號錯誤
10200039	交易金額錯誤
10200040	序號錯誤
10200041	更新品項明細錯誤
10200042	更新序號狀態錯誤
10200046	訂單不可重覆選擇付款方式
10200047	尋無交易資料
10200048	交易金額不符
10200050	歐付寶交易ID錯誤
10200051	商家ID錯誤
10200052	商家交易單號錯誤
10200053	品項狀態錯誤
10200054	更新交易狀態失敗
10200055	訂單更改參數錯誤
10200056	訂單更改失敗
10200057	送貨通知失敗
10200058	網頁服務錯誤
10200059	出貨日期錯誤
10200060	JSONData 錯誤
10200064	使用者名稱為空值
10200065	手機為空值
10200069	該訂單為信用卡分期付款，必須整筆退刷。
10200070	帳戶餘額不足

10200071	出貨狀態錯誤
10200072	加密文錯誤
10200073	Mac值錯誤
10200074	商家金鑰錯誤
10200075	付款方式錯誤
10200076	總金額錯誤
10200077	交易描述錯誤
10200078	品項名稱錯誤
10200079	回覆網址錯誤
10200081	資訊類型錯誤
10200083	時間戳記錯誤
10200084	時間戳記過期
10200085	使用錯誤查詢規格
10200089	IP封鎖
10200090	Mac值為空值
10200101	選擇分期或期數
10200111	買家未登入，無法退款。
10200112	已分派，無法退款。
10200113	已退款，無法執行退款。
10200116	平台ID錯誤
10300005	XSD檔案名稱為空值
10300006	匯率格式錯誤
10300007	兌換格式錯誤